

Comment bien monter les mouches de légende. **5. Le subsedge**

Cette rubrique se destine au montage des mouches célèbres, aux indémodables modèles qui, aujourd'hui comme hier, font partie des incontournables que tout un chacun doit savoir monter convenablement. Ces mouches de légende font souvent appel à un tour de main très particulier, sans quoi il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Par Jean-Marc Theusseret



Bien que relativement confidentielle, cette mouche très atypique n'en demeure pas moins bien connue des pêcheurs à la mouche français. La plupart connaissent son nom sans en avoir jamais vu le moins

dre exemplaire. On doit cette création étrange au pêcheur franc-comtois Jean-Michel Radix. Plus étrange encore est la façon dont cette mouche est utilisée. Car peu de pêcheurs ont compris l'intérêt de

pêcher juste sous la surface au coup du soir, entre chien et loup. Dans la majorité des cas et excepté dans les rares cas où les truites prennent des sedges en surface toutes les cinq secondes, une mouche prise en surface correspond à plusieurs autres prises sous l'eau. Les trichoptères ne dérivent pas à la surface comme les éphémères. Certaines espèces s'envolent dès qu'elles traversent la couche de surface, d'autres semblent courir sur l'eau pour rejoindre la rive (toujours la plus proche). Le subsedge permet alors de proposer autre chose qu'un sedge flottant. La technique peut être tout bonnement de la pêche à la mouche noyée en dérive aval, ou une variante de cette dernière qui consiste à pêcher "à draguer" comme avec un sedge flottant. Les deux fonctionnent et les résultats sont certains soirs sans commune mesure avec la pêche de surface. A savoir que plus les truites gobent, plus il y a d'insectes et donc d'activité sur et sous l'eau. Sans éclosion, le subsedge ne fait pas de miracle et c'est bien dommage de l'utiliser uniquement comme sauve-bredouille les jours où rien ne se passe.

Étapes de montage

1. Choisir un hameçon à hampe longue (Tiemco 9300 14 ou 12). Commencer l'enroulement d'un fil de montage noir 6/0 pour faire une sous couche au niveau du thorax et de la tête. Vernir.
2. Avec un long fil de cuivre (il servira jusqu'à la fin du montage), créer un thorax. Ne pas couper l'excédent.
3. L'aile est constituée d'une plume de flanc de cane (ou de poitrail de colvert mâle plus foncée). La placer face concave orientée en haut. Attention à la longueur qui devra être correcte une fois la plume rabattue. Hormis pour les grandes plumes épaisses et fournies, il peut être intéressant d'en superposer deux. Le fil de cuivre est bloqué par demi-clefs.
4. Toujours à l'aide du fil de cuivre, rabattre la plume pour former une aile. Une goutte de colle assure une solidité à toute épreuve.
5. Placer un hackle de coq roux ou gris et faire le nœud final. Attention à la longueur des fibres, qui devront se tenir à environ la moitié de la longueur de l'aile.
6. Enrouler le hackle sur quatre tours. Le bloquer avec le fil de cuivre.
7. Rabattre les fibres en les maintenant tendues. Trois demi-clefs et une goutte de colle. Et voilà le subsedge !

